


# MUSIK ALS MP3 KOPIEREN MIT DEM WINDOWS MEDIA PLAYER 12/13

## EINSTELLEN DER OPTIONEN

Vor dem ersten Auslesen müssen Sie die Einstellungen überprüfen bzw. vornehmen. Starten Sie dazu den Windows Media Player. Klicken Sie mit rechts auf **Medienbibliothek** und wählen Sie dann **Extras - Optionen**.




Im **Register Musik kopieren** nehmen Sie die Einstellungen vor.


Bestimmen Sie über die Schaltfläche **Ändern** den Speicherort, falls der voreingestellte Ordner ein anderer sein soll.

Wählen Sie bei **Format** über den *Drop-Down-Pfeil* die Option **MP3** aus. Die **Audioqualität** stellen Sie anschließend über den *Schieberegler* ein, sie sollte mindestens 128 kBit/s betragen. Je höher die Einstellung, desto größer wird die Datei.

Wenn Sie nicht möchten, dass nach dem Einlegen einer CD automatisch kopiert wird, entfernen Sie den Haken bei **CD nach dem Einlegen kopieren**.




Über die Schaltfläche **Dateiname** wird die Form des Namens eingestellt, setzen Sie **Haken** bei den gewünschten Bestandteilen. Wenn Sie einen MP3-Player haben, der die Titel alphabetisch abspielt, oder Hörbücher auslesen, sollten Sie die **Titelnummer** anhaken und **nach oben** setzen, um die richtige Reihenfolge zu erhalten.



## KOPIEREN AUF DEN PC

Legen Sie die CD (Musik oder Hörbuch) ein. Wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen, werden die Titel angezeigt, Sie können diese aber auch selber benennen. Über die Haken können Sie bestimmen, welche Titel ausgelesen werden sollen.

Auch hier können Sie über **Kopiereinstellungen** die Einstellungen anpassen.



Klicken Sie auf **CD Kopieren**. Sie sehen den Fortschritt des Kopierens bei den einzelnen Titeln. Wenn das Kopieren beendet ist, sind alle Haken verschwunden und statt *Kopieren beenden* steht wieder *CD Kopieren* auf der Leiste.

Anschließend finden Sie im **Windows Media Player** in der **Medienbibliothek** die mp3's, bei dem entsprechenden *Interpret, Album,...*



Sie finden auch im **Windows Explorer** in Ihrem Medienordner (z.B. *Eigene Musik, Music,...*) einen **Ordner** mit dem Namen des *Interpreten* und darin einen **Unterordner** mit dem Namen der CD, in dem sich die einzelnen Titel befinden.

